

携帯電話テンキー向け 文字入力方式のご提案

－ポケベル方式の改良－

(c) 2002. 5－2005. 3

大塚いわお

目次

- 1. キートップ
- 2. 清音の入力
- 3. 「わ」行、「ん」、長音の入力
- 4. 濁音、半濁音の入力
- 5. 小文字の入力
- 6. 英字の入力
- 7. 数字の入力
- 8. 記号の入力

1. キートップ

従来トグル入力、ポケベル入力と互換性を持たせた場合

1 ああ
./@

2 かい
ABC

3 さう
DEF

4 たえ
GHI

5 なお
JKL

6 は
MNO

7 ま
PQRS

8 や
TUV

9 ら
WXYZ

*
° 小

0 わをん
ー

マナー

1. キートップ

子音・母音の行を他行と合わせた場合

1 ああ
./@

2 かい
ABC

3 さう
DEF

4 たえ
GHI

5 なお
JKL

6 は
MNO

7 ま
PQRS

8 や
TUV

9 ら
WXYZ

*
`°小

0 わー

マナー

2. 清音の入力

「お」

1打目

1 ああ
./@

「あ」行



2打目

5 なお
JKL

母音「お」

「く」

1打目

2 かい
ABC

「か」行



2打目

3 さう
DEF

母音「う」

「れ」

1打目

9 ら
WXYZ

「ら」行






2打目

4 たえ
GHI

母音「え」

3. 「わ」行、「ん」、長音の入力

従来トグル入力、ポケベル入力と互換性を持たせた場合



3. 「わ」行、「ん」、長音の入力

子音・母音の並びを他行と合わせた場合

「を」

1打目

0 わー

「わ」行



2打目

5 なお
JKL

「わ〇〇〇を」並びが5番目

「ん」

1打目

5 なお
JKL

「な」行



2打目

6 は
MNO

「なにぬねのん」並びが6番目

「ー」

1打目

0 わー

「ー」刻印





2打目

6 は
MNO

「わ〇〇〇をー」並びが6番目



4. 濁音、半濁音の入力

濁音、半濁音指定をトグル打ちで行う場合



4. 濁音、半濁音の入力

濁音・半濁音指定を2タッチで行う場合



5. 小文字の入力

小文字指定をトグル打ちで行う場合

「あ」

1打目

1 ああ
./@

「あ」行

2打目

1 ああ
./@

母音「あ」

3打目

*
`° 小

「小文字」1回押し

「っ」

1打目

4 たえ
GHI

「た」行

2打目

3 さう
DEF

母音「う」

3打目

*
`° 小

「`°小」1回押しで
濁音「づ」



4打目

*
`° 小

「`°小」2回押しで
小文字「っ」


5. 小文字の入力

小文字指定を2タッチで行う場合




6. 英字の入力

「C」



「S」



7. 数字の入力

「3」

数字モード
にする

1打目

3 さう
DEF

「3」刻印

「7」


数字モード
にする

1打目

7 ま
PQRS

「7」刻印

8. 記号の入力



【記号入力の手順↓】

(Step1) 母音割り当てのないボタン「6」～「0」を2回押し。

(Step2) 記号の画面表示。

(Step3) 望みの記号を番号で選択。

